

In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr zur Administration von OpenRat.

Projektverwaltung

Unter `Administration - Projekte` können Sie Projekte anlegen, ändern und entfernen.

Eigenschaften von Projekten

Für ein Projekt können mehrere Eigenschaften festgelegt werden:

- Der **Name** kann beliebig vergeben und zu jeder Zeit geändert werden. Einzige Bedingung: Er muss eindeutig sein.
- In das **lokale Verzeichnis** werden die generierten Dateien geschrieben. Dieses Verzeichnis muss vorhanden und beschreibbar sein. Leider funktioniert OpenRat nicht im PHP Safe-Mode.
- Das **FTP-Verzeichnis** (optional) ist ein entferntes Generierungsziel. Bei der Veröffentlichung werden Objekte in das lokale Verzeichnis geschrieben und von dort - sofern angegeben - nochmals auf den FTP-Server kopiert.

Benutzer und Gruppen

Benutzer

Vom Administrator können beliebig viele Benutzer angelegt werden. Benutzer haben folgende Eigenschaften

- Mit dem **Benutzernamen** meldet sich der Benutzer am System an. Wird er geändert (nur vom Administrator möglich) so ändert sich auch der Loginname.
- **Name, E-Mail** und **Telefon** sind optional.
- Der **Stil** legt das Erscheinungsbild fest. Zum Erscheinungsbild gehören Schriftarten und -größen sowie Farbeinstellungen. Der Benutzer kann seinen favorisierten Stil im Profil selber abändern.
- Ist die Einstellung **Administrator** gewählt, so ergeben sich für den Benutzer folgende erweiterte Rechte:
 - Projektverwaltung
 - Benutzer- und Gruppenverwaltung
 - Rechtevergabe
 - Zugriff auf alle Objekte (unabhängig von gesetzten Berechtigungen)
 - Anlegen/Ändern von Vorlagen
 - Anlegen/Ändern von Sprachen
 - Anlegen/Ändern von Projektmodellen

Gruppen

Benutzer können beliebig vielen Gruppen zugeordnet werden. Gruppenzugehörigkeiten sind

vorteilhaft bei der späteren Rechtevergabe, so kann eine Berechtigung einer Gruppe vergeben werden anstatt vielen Benutzern.

Kennwortänderungen

Der Benutzer kann sein Kennwort über sein Profil ändern. Der Administrator kann dies für alle Benutzer tun.

Rechtevergabe

Benutzerrechte werden nicht in der Administration, sondern in der Projektansicht pro Objekt vergeben.